

## Android 5.1 - Configuration de l'adresse e-mail

Retrouvez ici les informations pour configurer votre adresse e-mail  
sur Android 5.1

### **Configuration d'un téléphone mobile sous Android**


- Paramètres du téléphone
- Gestion des comptes
- Ajout du compte
- Protocole e-mail
- Saisie de l'adresse e-mail
- Mot de passe
- Configuration du compte (1)
- Configuration du compte (2)
- Option de compte
- Finalisation

### **Rappel des paramètres POP - IMAP**

- Configuration POP
- Configuration IMAP


## Paramètres du téléphone

Veuillez vous rendre d'abord dans les paramètres de votre smartphone.




## Gestion des comptes

Vous devez ensuite vous rendre dans "Comptes".



## Ajout du compte


Il faut ensuite cliquer sur "Ajouter un compte".



## Protocole e-mail


Sélectionnez le protocole "IMAP" pour continuer.

*Notez qu'il vous est possible de sélectionner "POP". Dans ce cas, utilisez les informations de configuration données en fin de ce guide.*



## Saisie de l'adresse e-mail


Il suffit de renseigner l'adresse e-mail concernée et de cliquer sur le bouton "Suivant".



## Mot de passe

Renseignez les paramètres demandés :

Vous devez ensuite renseigner votre mot de passe et appuyer sur "Suivant".




## Configuration du compte (1)

Renseignez les paramètres demandés : Nom d'utilisateur : votre adresse e-mail en entier. Mot de passe : le mot de passe que vous avez défini dans l'espace client. Serveur : SSL0.OVH.NET Port : 993 Type de sécurité : SSL/TLS (accepter tous les certificats)

Pour utiliser une autre configuration, rendez-vous à la fin de ce guide pour trouver les différents paramètres possibles.

Cliquez sur "Suivant" pour continuer la configuration.




## Configuration du compte (2)

Renseignez les paramètres demandés : Serveur SMTP : SSL0.OVH.NET Port :465 Type de sécurité : SSL/TLS (accepter tous les certificats) "Exiger une connexion" doit être coché. Nom d'utilisateur : votre adresse e-mail en entier. Mot de passe : le mot de passe que vous avez défini dans l'espace client.


Pour utiliser une autre configuration, rendez-vous à la fin de ce guide pour trouver les différents paramètres possibles.

Cliquez sur "Suivant" pour continuer la configuration. L'authentification pour le serveur sortant est un paramétrage indispensable afin que l'émission d'e-mails puisse fonctionner sur nos serveurs SMTP. Si l'authentification n'est pas activée, un ticket incident Open SMTP peut être ouvert vous informant que l'authentification "POP before SMTP" n'est pas supportée. Vous devrez impérativement activer l'authentification du serveur sortant afin de pouvoir émettre des e-mails.




## Option de compte

Vous pouvez ici choisir la fréquence de synchronisation et demander à être averti lors de la réception d'un e-mail.



## Finalisation

Cette dernière étape demande simplement le nom du compte que vous souhaitez utiliser et le nom qui s'affichera sur vos e-mails sortants.



## Configuration POP

Voici les informations à retenir pour la configuration d'un compte e-mail POP .

Configuration **POP** avec sécurisation SSL activée ou désactivée :

Adresse Email : Votre adresse e-mail mutualisée entière. Mot de passe : Le mot de passe que vous avez défini dans l'espace client. Nom d'utilisateur : Votre adresse e-mail mutualisée entière. Serveur entrant : Le serveur de réception des e-mails : **SSL0.OVH.NET** Port serveur entrant : Le port du serveur entrant : 995 ou **110** Serveur sortant : Le serveur d'envoi des e-mails : **SSL0.OVH.NET** Port serveur sortant : Le port du serveur sortant : 465 ou **587**

Les ports **110** et **587** correspondent à la sécurisation SSL désactivée. Les ports 995 et 465 correspondent à la sécurisation SSL activée.

- Vous devez obligatoirement activer l'authentification du serveur sortant SMTP.

Ports	SSL activé	SSL désactivé
Entrant	995	110
Sortant	465	587

## Configuration IMAP

Voici les informations à retenir pour la configuration d'un compte e-mail IMAP .

Configuration **IMAP** avec sécurisation SSL activée ou désactivée :

Adresse Email : Votre adresse e-mail mutualisée entière. Mot de passe : Le mot de passe que vous avez défini dans l'espace client. Nom d'utilisateur : Votre adresse e-mail mutualisée entière. Serveur entrant : Le serveur de réception des e-mails : **SSL0.OVH.NET** Port serveur entrant : Le port du serveur entrant : 993 ou **143** Serveur sortant : Le serveur d'envoi des e-mails : **SSL0.OVH.NET** Port serveur sortant : Le port du serveur sortant : 465 ou **587**

Les ports **143** et **587** correspondent à la sécurisation SSL désactivée. Les ports 993 et 465 correspondent à la sécurisation SSL activée.

- Vous devez obligatoirement activer l'authentification du serveur sortant SMTP.

Ports	SSL activé	SSL désactivé
Entrant	993	143
Sortant	465	587